

Руководство пользователя AlterOS Desktop Edition

Содержание

Часть I Настройка VNC сервера

3

1 Настройка VNC сервера

Чтобы настроить VNC сервер откройте X11VNC Server на машине, к которой хотите настроить доступ

			📰 Диспетчер фаилов (Dolphin)
			📕 Диспетчер файлов (в режиме ад
			🗓 Информация о системе
3 0	Последние приложения		🖶 Настройка CUPS (Настройка печ
	Последние документы	_	🖶 Настроить принтеры (Настройк
	Графика	+	🐔 Параметры администратора (Ya
1000000	Интернет	•	🚳 Подключение сетевых папок (К
1	Мультимедиа	+	Сервер VNC (Сервер Х11VNC)
	Настройка	•	🔤 Системный монитор 😡
	Офис	+	🔟 Терминал (Konsole)
	Система	•	🔳 Терминал — режим суперпольз
0	Служебные	•	Удалённый доступ к рабочему с
	Прочее	۰.	Управление бумажниками (KWal
C)	Завершение работы	•	📔 Установка/удаление программ
\bigcirc	Поиск		📃 Файловый менеджер (Midnight
	www : bash — Konsole	X	Select x11vnc port

Далее настройте x11VNC так, как Вам необходимо и нажмите **ОК**

4

🐼 💿 Select x11vnc port				
Set the xllvnc Listening Port:				
VNC Display :0 corresponds to TCP port 5900 VNC Display :1 corresponds to TCP port 5901 etc.				
In the Entry below, indicate a Port for xllvnc to listen on.				
Note that to connect to xllvnc, a VNC Viewer will need to know your selection, for example:				
vncviewer linux.suse:0 vncviewer linux.suse:1 etc. Your firewall may block incoming connections to TCP ports;				
if it does you may need to reconfigure it.				
 Enable SSL encryption. (requires an SSL enabled vncviewer, such as SSVNC) Listen only on localhost. (e.g. for an SSH tunnel) Enable UltraVNC or TightVNC File transfer. 				
Port: 5900	Enable SSL Listen on localhost			
File Transfer: None UltraVNC TightVNC				
ок	Cancel			

На следующем экране обязательно поставьте галочку "Accept Connections", при необходимости задайте подключение по согласию с сервера ("Ask for Confirmation") или задайте пароль в поле Password

📉 🖸 x11vno	Properties	
⊽ Show In ▼ <u>Accept C</u>	structions Connections	Note the xllvnc icon in the system tray. This panel is its 'Properties' dialog.
Ask for C	Confirmation ts ViewOnly	To specify a Session Password and to allow VNC viewers to connect, follow these steps:
Advertis	e Service (Zeroconf) wa Viewer Applet	Enter a passwd in the Password field (it can be left blank.) You can also supply a ViewOnly passwd if desired.
Solid Background Color Password ViewOnly Password Advanced Help OK Cancel Apply		Set 'Accept Connections' and then Press 'Apply' to allow incoming connections.
		No Viewer can connect until you do this.
		The passwords are only for this xllvnc session and are not saved. Run xllvnc manually for more control (e.grfbauth for a saved password.)
		See 'Help' for details on each option.

После чего нажмите **"Apply"**, **"ОК"** и сервер запустится. Данное событие Вы можете увидеть в трее



Узнайте адрес IP-сервера командой ifconfig и подключитесь к серверу любым VNC-клиентом