

Руководство пользователя AlterOS 7

Содержание

Часть I Минимальная настройка сети

3

1 Минимальная настройка сети

Для добавления нового сетевого подключения/настройки сети, щелкните один раз на значке с монитором и выберите *"параметры сети"*



4



Мы можем добавить новое подключение (проводное, VPN и тд.) если нажмём "+", а в правой части окна мы можем редактировать настройки текущего подключения, либо создать новый профиль (набор подключений). Нажмём кнопку "шестерёнка" для редактирования текущих параметров сети. Мы увидим информацию о текущем подключении (ip-адрес, шлюз, DNS и тд.), перейдем на вкладку "IPv4".

		Сеть	– + ×
<		Проводная се	ть
p-	Подробная информация Безопасность	IPv4	•
	Идентификация	Адреса	Автоматически (DHCP) 🔻
Q	IPv4		
	IPv6		
	Reset	DNS	Автоматически
		Server	
+			+
		Маршруты	Автоматически
		Address	
		Netmask	
			Отмена Применить

2018 г. Группа компаний "АЛМИ" (С)

	Проводная сеть	3
Подробная информация Безопасность	IPv4	
Идентификация	Адреса	Вручную 👻
IPv4		
IPv6 Reset	Address 192.168.5.177	
	Netmask 255.255.255.0	
	Шлюз 192.168.5.1	
		+
	×-	
	DNS	Автоматически 。
	Server 192.168.5.2	
		+
		Отмена Применить

Мы имеем возможность выбрать автоматическое получение ip-адреса (с помощью DHCP) и DNS, либо указать вручную, самостоятельно.

Укажем параметры вручную, затем нажмем "применить":

Потом нужно переподключиться к сети (нажать вкл\выкл):



	Проводная сеть	, >	¢
Подробная информация	Скорость передачи данных	1000 M6/c	
Безопасность	Адрес IPv4	192.168.5.177	
идентификация	Appec IPv6 f	fe80::a00:27ff:fef0:55bd	
IPV4	Аппаратный адрес (08:00:27:F0:55:BD	
Reset	Маршрут по умолианию (192 168 5 1	
		192 169 5 2	
	DID	192,106,5,2	
		Отмена Применить	
			-

Убедимся, что настройки изменились - зайдем во вкладку "подробная информация"